

## Kantebånd/skråbånd


Båndene kan skæres på skrå eller på lige af trådretningen. Hvis der er buede linjer på det arbejde, der skal afsluttes med kantebånd, skal det som regel være skåret på den skrå trådretning.

Hvis kantebåndet skal afsluttes med håndsugning på vrangen, startes påsyning på retsiden af arbejdet.

Hvis kantebåndet skal afsluttes med en maskinstikning, startes påsyning på vrangside af arbejdet.

### Sammensyning af bånd:

Hvis der skal bruges lange bånd og det er nødvendigt at sy flere bånd sammen, syes de sammen på skrå for at fordele sømrummet.



### Klargøring af bånd:


Skær båndene 6 cm brede. Starten af båndet skæres skråt. Buk 0,5 cm sømrum om på vrangen på båndets start og pres. Læg båndet dobbelt og pres.




### Påsyning af bånd:

Start midt på en side.


Sy båndet fast ca. 5 cm fra båndets start med 0,75 cm sømrum.




Sy til nøjagtigt 0,75 cm fra hjørnet. Hæft.  
Klip tråden og tag sytøjet ud af maskinen.



Drej arbejdet og fold båndet så det ligger i forlængelse af hjørnet.  
Brug evt. bordkanten til at styre efter.  
Båndet skal ligge vinkelret.




Fold båndet tilbage så det flugter med begge sider af hjørnet.  
Sy fra kanten.



Gentag ved alle hjørner.

#### Start/slut af kantbånd:

Klip båndet af, så det overlapper starten med ca. 1 cm. Åben starten af båndet og læg enden inden i.  
Fortsæt syningen til syningens start.



Vend kantebåndet omkring kanten. Fold hjørnerne og sy kantebåndet fast i hånden eller med en maskinstikning.